

مادختس ال او دادع ال ليلد

Silver Edge Engine — يحل لوادتلا ليلدو تاهايبنتلا نيوكتو تامل عمل اعجرم

تاوٹخ 7 — ةعيرسلا ةيادبلا

1. TradingView (لثم SUIUSDT Perpetual, H2, Bitget) على حيصلا ينايبل مسرلا حتفا.
 2. تادادع ال حتفاو ةلمنلا ةخسنلا و (يناچم) DEMO — Silver Edge Engine ليمحتب مق.
 3. ائياقت تامل عمل اعيرسلا ليمحتب مق. ("SUI H2" لثم) كب صاخلا Asset Preset رتخا.
 4. رشابم لوادتلا Trade Mode: Realtime only طبضا.
 5. Bot/Webhook مسق ي ف WunderTrading ب. ةصاخلا ةعبرال Webhook داوكأ لخدأ.
 6. "alert() function calls only" → "هيبننت ةفاضل" → ةعاسلا ةنوق ي ا على ع رقنا.
 7. ظفح → ددحم ريغ :ناهنتال WunderTrading Webhook → ب صاخلا URL ناوع قصل.
- يولعل تاوڈال طيرش ي ف ةعاسلا ةنوق ي ائياق مادختسا — Strategy Tester ربع تاهايبنت ءاشنا ب ادبأ مق تال

○ Asset Preset

The preset dropdown is the primary control. Selecting a preset loads a complete, backtested parameter set. All manual fields below are ignored when a preset is active.

Preset	Timeframe
SUI H2	H2
1000SATS H1	H1
ETH H2	H2
BRETT H2	H2
ZEC H2	H2
XAG H2	H2
BTC H2	H2
BTC H1	H1
RIVER H1	H1
RIVER H2	H2
NEAR H2	H2
NEAR H3	H3
DOGE H2	H2
DOGE H4	H4
PEPE H2	H2
PEPE H6	H6
SIREN M10	M10 (Long Only)
SIREN H1	H1 (Long Only)
Manual	قرشابم مادختس هاندأ لوقحل اعيرس

Additional asset presets are added with each update. يفلل ل كرابتخا على ءان ب تامل عمل نيوكتب مق و "Manual" مادختسا ةجردملا ريغ لوصول.

○ (مطوق Manual عضو) ةيجي تارتس ال تامل عم

These fields are only active when Preset = Manual . With any other preset, these values are overridden automatically.

معمل عمل	يضارتفا	فصولا
Channel Length	20	تاراش ال لرحم ل ةعجرم ا قرتف
Stop Loss %	5.0	رعس نم ساقئى ةقفص لكل ةراسل ل لصقال دجلا لوخدلا
Take Profit %	12.0	لوخدلا رعس نم ساقئى جبرلا فده
Trail %	3.0	Trailing stop distance from highest/lowest point since entry
Allow Long	On	Long لوخد لي عفت
Allow Short	On	Short لوخد لي عفت

ءادال فعضتس ةيئ او شع ال تاري ي غتلا — يجهنم ني سحت ةجيتن يه قبسمل دادع ال ميق. ديدي يفلل رابتخا لي غشت نود تامل عمل هذه ريغت ال

○ Dynamic Sizing (Manual mode only)

Optional position sizing that scales trade size based on recent win/loss streaks. Enabled by default in the ZEC and XAG presets.

معمل عمل	يضارتفا	فصولا
----------	---------	-------

Dynamic Sizing active	Off	قلسلسلا يلع مئاقلا ميححتلا ليعفت
Base Size USDT	500	دعب نييعتلا اداعا ةطقن . قئولوالا ةقفصلا م حح لسلسلا
Win Scale %	10	(بكرم) يلاتتم حبر لكل ةدايز
Max Win Scales	3	قئولاتم اتاعسوتلا دح
Loss Reduce %	15	قئولاتتم رياسخ دعب ضيفخت

سسالا يل م ححلا داغي . حابرا قلسلس يلات تراسخ ي دعب . ةنسح م قئولوالا ميححت تامل عم مضتت ةعسوملا قئوسملا تادادعلا

○ Customer Override (Full version only)

دادعلا ميقي قبطت ، اقلغم Override نولكي امدن ع . يوديلا عوضولا يل لي دببتلا نود قئوسملا دادعلا تامل عم لي دعبتب لكل حمست صي صختلا قئوبط فيضارثفالا لحم ةصصخملا لئميقي لحت ، احوثقم Override نولكي امدن ع . رييغت نود قئوسملا

قئولوالا	فصولا
Override Preset	داندا ةصصخملا ميقي = ON . قئوسملا دادعلا ميقي = OFF . يسييرل احاتملا
SL %	ةصصخم Stop Loss ةبسن
TP %	ةصصخم Take Profit ةبسن
Trail %	ةصصخم Trailing Stop ليعفت ةبسن
Trail Execute %	فورنلا نم ةصصخم Trailing Stop ذيفنت ةفاسم
Allow Long	Long لوخد ليعطتلا ليعفت
Allow Short	Short لوخد ليعطتلا ليعفت

ءخسن ي ف ةرفوتم ريغ ةزيملا هذه . اطشن صي صختلا نولكي امدن ع "OVERRIDE" ضرعتو قئولوالا عطشنلا ميقي ل ضرعت ي نايبلا مسرلا يلع Info ةي سمست DEMO .

ليري دقت قفو صي صختلا مدخستسا — ةنسح م فيضارثفالا ميقي ل . اءالا فضعي دق ليلحت نود تامل عم رييغت . يفلخ رابثفالا عوضت مل ةصصخملا ميقي ل : امه

○ اتاقفصلا قلعغت فيك — جورخالا قطنم

زكرملا قلعغي الوالا لعفي امهي . دحاو تقو ي ف لمعت جورخ تايلا ءثال اهل ةقفص لك

Exit Type	Trigger	Example (SL 5%, TP 12%, Trail 3%)
Stop Loss	لوخدلا س كع % SL كرحت ريسلا	0.95 دن ع فقو → 1.00 دن ع اءارش لوخد
Take Profit	لوخدلا نم % TP لصي ريسلا	1.12 دن ع TP → 1.00 دن ع اءارش لوخد
Trailing Stop	لوخدلا دعب ةمقلا نم % Trail ع جارت ريسلا	1.0476 دن ع لعفي عبتتلا → 1.08 ةمقلا

عوضو ي ف . لوخدلا ءلومح ي ف اي اقلقت جورخالا تامل عم لاسرلا متي . Bitget . يل ع ءرشابم (SL/TP/Trail) جورخالا تايلا عم عي ج WunderTrading ربي . ءرشابملا لوادتلا ي ف ايلا ج كئولسلا سفن strategy.exit() ي كاحي . يفلخ رابثفالا

لوخدلا ءرشابم ربع اي كئولسلا تامل عم عي ج . ءغراف WT توب تادادع ي ف Trailing Stop و TP و SL لوخد كرتا : WunderTrading دادعلا

○ Bot / Webhook Settings

قئولوالا	فصولا
CODE: Enter Long	WunderTrading ي ف Enter Long ب صاخلا Webhook دوك
CODE: Enter Short	WunderTrading ي ف Enter Short ب صاخلا Webhook دوك
CODE: Exit Long	WunderTrading ي ف Exit Long ب صاخلا Webhook دوك
CODE: Exit Short	WunderTrading ي ف Exit Short ب صاخلا Webhook دوك
WT Leverage	رابثفالا ي ف ي كاخت ال (4 : يضا رثفالا) Bitget يل : ءلوسملا قئولوالا ءعفارلا . يفلخ رابثفالا

WunderTrading ءحول ي ف ءدووم داوكالا . هل وادنت ي ذل لصال ءحيصلا داوكالا ل اءد بيج . webhook داوكالا 4 نم ءصاخ ءدووم فيدل WunderTrading يل ع توب لصال لك Bot Settings تحت

○ Mode Settings

⚠ Trade Mode — Critical for Live Trading

اتاقفصلا تايما بياح TradingView دي عي س ، "Backtest+Realtime" يل ع هتكرت اذا . يءل لوادتلا ي ف ءدبلا لقب "Realtime only" يل ع Trade Mode طبض بيجي يل ع س ي ل — يفلخ رابثفالا ي ف طقف ءدووم زكارم ءبوغرم ريغ قالاغ رام او ا لعفي دقو . ءصم او تايما سمست . ءهيو ءاراش ببسي . لميحت ءداع لك عم قئولوالا رابثفالا Bitget . "Realtime only" يل ع ءطوبضم ءلمكلا ءخسنلا ي ف فيضارثفالا ءميقي ل .

دادعلا	مدختست ي تم	ريثاتلا
Backtest+Realtime	Backtesting only (DEMO)	ينحنم ضرعي . ءي ح + قئولوالا ططرش ا يل ع لوادتي . ءرشابملا تاتوبلل نم ريغ . لمكلا لامل سار
Realtime only ✓	Live trading (required)	بياح ءداعلا ال . قئولوالا ططرش ا يل ع طقف لوادتي قلعغت يفلخ رابثفالا نم ءهيو ل زكارملا . قئولوالا رابثفالات ي طيرش لو ا يل ع اي اقلقت

